



インターネット接続マニュアル

Windows 11

有線・無線接続対応

有線接続は基本的に配線すればそのままご利用いただけますが、接続設定を変更されていた場合／以前ご利用のプロバイダ設定が残っている場合など稀につながらない場合があります。その場合は、2ページ目と3ページ目の設定をご確認ください。

目次

- | | | |
|--------------------|-------|---|
| • 【有線接続】 LANケーブル接続 | _____ | 2 |
| • 【有線接続】 ブラウザ設定 | _____ | 3 |
| • 【無線接続】 Wi-Fi接続 | _____ | 4 |

Windows 11

【有線接続】LANケーブルを使ってインターネット接続をする場合

01.

- ① 画面下の検索窓をクリックし、
- ② 検索窓に「ネットワーク接続の表示」と入力します。
- ③ 「ネットワーク接続の表示」をクリックします。




02.

- ① 「イーサネット」を右クリックし、
- ② 「プロパティ」をクリックします。




03.

- ① 「インターネットプロトコルバージョン (TCP/IPV4)」をクリックし、
- ② 「プロパティ」をクリックします。




04.

- ① 「IPアドレスを自動的に取得する」を選択
- ② 「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択
- ③ 選択後、「OK」をクリックします。



05.

「閉じる」をクリックします。



06.

ブラウザを起動し、ホームページが表示されるかご確認ください。表示されましたら設定は完了です。

Windows 11

【有線接続】ブラウザの設定

01.

- ①画面下の検索窓をクリックし、
- ②検索窓に「インターネットオプション」と入力します。
- ③「インターネットオプション」をクリックします。




02.

- ①「接続」をクリックし、
- ②「LANの設定」をクリックします。



03.

- ①チェックボックスのチェックをすべて外し、
- ②「OK」をクリックします。



04.

「OK」をクリックします。







05.

ブラウザを起動し、ホームページが表示されるかご確認ください。表示されましたら設定は完了です。

Windows 11

【無線接続】 Wi-Fiを使ってインターネット接続をする場合

01.

画面右下にある  または  または  をクリック
(画像は  ですがどれも手順は同じです。)




02.

①Wi-Fiの部分が青になっていない場合クリックし、
②Wi-Fiアイコンの右側にある矢印(>)をクリックします。




03.

一覧の中にお客様用のWi-FiのID名がございましたら
クリックしてください。(IDは配布資料を御覧ください)




04.

①次回以降自動的に接続したい場合[自動的に接続する]
にチェックを入れ、②[接続]をクリックします。



05.

①配布資料にございますWi-Fi用のパスワードを入力し、
②[次へ]をタップしてください。



06.

[接続済み、セキュリティ保護あり]と表示されていれば、完了です。
ブラウザを起動し、ホームページが表示されるか
ご確認ください。表示されましたら設定は完了です。

